


Rotation de clips vidéo à l'envers

Dans ce premier exemple, notre vidéo est à l'envers et doit être pivotée à 180 degrés.



- Cliquez avec le bouton droit sur le clip dans la chronologie.
- Sélectionnez Rotation > Personnalisé.




Cela ouvre l'éditeur 2D-3D. Dans le paramètre Rotation, entrez 180 dans le champ numérique ou faites glisser le curseur vers la droite sur 180.




Cliquez sur OK et votre clip vidéo sera retourné afin qu'il s'affiche correctement.

Rotation de clips vidéo latéraux


Dans ce deuxième exemple, nous avons un clip vidéo qui apparaît de côté. Cela peut arriver si vous commencez à enregistrer votre vidéo en mode portrait, puis retournez votre téléphone horizontalement en cours d'enregistrement.



- Cliquez avec le bouton droit sur le clip dans la chronologie.
- Sélectionnez Rotation et choisissez Rotation à droite ou Rotation à gauche pour effectuer une rotation de 90 degrés.




Votre vidéo est maintenant correctement orientée, mais avec des barres noires de chaque côté. Voici un moyen très rapide et facile de supprimer les barres noires en ajoutant un arrière-plan.




Cliquez sur l'icône Instantané dans la barre d'outils de la timeline. Cela créera une photo à partir de votre vidéo et elle sera ajoutée à une nouvelle collection "d'instantanés" dans la médiathèque.

Faites glisser la capture sur la timeline sous votre vidéo. Cliquez et faites glisser le bord droit de la photo dans la chronologie pour étendre la longueur pour correspondre à la vidéo.



L'instantané ne sera pas visible dans le volet d'aperçu, car le clip vidéo est au-dessus. Cliquez sur l'icône de visibilité (œil) située à côté de la piste A / V 2 (ou de la piste sur laquelle votre vidéo est activée) pour masquer la vidéo afin que l'instantané soit visible dans le volet de visualisation.


- Double-cliquez sur l'instantané dans la chronologie pour ouvrir l'éditeur.
- Sélectionnez Effet> 2D-3D> Editeur 2D avancé.
- Dans la liste déroulante Sélectionner un préréglage, choisissez Aucun préréglage.
- Dans le paramètre Taille, vérifiez d'abord que l'icône du cadenas est orange, ce qui préservera le rapport hauteur / largeur.
- Ajustez ensuite le réglage Horizontal à 200.




Maintenant, votre instantané remplira l'écran et les barres noires ne seront plus visibles. Mais il reste une dernière étape pour améliorer l'apparence de la vidéo: ajouter un effet de flou à l'arrière-plan de la photo afin de la différencier de la vidéo au premier plan.

Dans le panneau de l'éditeur:

- Sélectionnez Effet> Appareil photo> Flou.
- Dans le paramètre Quantité de flou, utilisez les curseurs ou entrez un nombre pour ajuster l'effet de flou à votre goût.



Sur la timeline, cliquez à nouveau sur l'icône de visibilité pour que votre vidéo soit maintenant visible. Et voici le résultat - une vidéo correctement orientée avec un effet de flou artistique en arrière-plan pour supprimer les barres noires.



Vous voulez plus d'effets créatifs ? Voici quelques options supplémentaires pour travailler avec des clips vidéo en mode portrait.

Utilisation de modèles d'écran divisé

Effet d'image dans l'image

Menu du cours